



てくのクテ

注意：偽のシステム警告が多発しています

■偽のシステム警告が表示されてしまったら・・・

最近、インターネットを閲覧中に偽のシステムセキュリティ警告画面が表示されるケースが多発しています。万一、遭遇してしまった場合の対処方法をご案内いたします。画面は一例です。



×押しちゃダメ
てくの

要注意

詳しくは裏面で
確認してくの

もし画面が表示された場合はそのままストップ！
絶対に「更新」や「続行」、「こちらをクリック」などの
ボタンを押さないでください！！
裏面を見ても「わからない」や「解決できない」場合は
下記までお気軽にお電話ください。

『てくのクテ』は、知っている方知らない方を問わず、ITに関する色々な疑問???や、テクノ産業から皆さまにお伝えしたいこと等を、配信したいと考えております。

2019年2月 テクノカレンダー

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	.	.

まめまきやってみたら
てっくん、鬼にされたてくの
てっくん、福がよかったてくの
恵方巻も食べたみたてくの
今年は東北東てくの
でも、てっくん、口小さいから
丸かじりできないてくの
まっ！いいてくの
もう一回まめまきする
てくの

-お問合せ先-

TEL 0287-62-6010 FAX 0287-62-8998

E-mail: techno@tecowl.co.jp

- 那須高原のIT工房 -

株式会社 テクノ産業

〒325-0033 栃木県那須塩原市埼玉371-8

URL: http://www.tecowl.co.jp/



■偽のシステム警告について

■偽のシステム警告

最近このシステム警告が突然あらわれるトラブルが頻発しています。この「システム警告」は「偽警告」で、まんまとダマされたユーザーにソフトウェアをダウンロードさせようとする「詐欺警告」なんです。最近ではこの詐欺警告の類を「ダウンロード爆弾」なんて表現します。

■詐欺警告は特殊効果もバリエーション豊富

パターンによって、ブラウザがフリーズしたり「ピー音」が鳴ったりします。結構な音量でけたたましくなるので、まあ、焦らない方が難しいですね。



- ・PCのデータがあと〇秒で削除されます。
- ・ウイルスに感染していてもうだめですよ危険な状態。
- ・ウイルスへの防御が弱くなっていて対応が必要です。

- ・こちらの身元を特定したかのような表現。
- ・けたたましい警報音をならす。



このような感じで上手いこと不安を煽ってきます。因みに「ファイルは 〇秒で削除されます」の秒数が 0秒になるまで待ってみると……0秒で停止して、そのまま何も起こりません。

■偽の警告の目的

これらの偽警告は、ソフトウェアをダウンロードさせるためのページを開かせるための窓口として利用されます。

「更新」や「こちらをクリック」などのボタンを押すと、ダウンロードページが開き、無料でソフトウェアをダウンロードさせます。

騙されたユーザーは有難がってインストールします。

すると、パソコンにスケアウェアやトロイの木馬など様々なウイルスが入り込むという手法です。

(ウイルスではなく有料のソフトウェアを買わせるだけの場合もあり)

■偽の警告はどこから発生する？


ウェブページのリダイレクト型広告からランダムで発生します。

広告が悪質業者にジャックされてしまったのか、はたまた広告配信業者がこういう悪質なものと知らないで容認してしまっているのか……その辺はさだかではありません。一つだけ言えることは、この偽警告がでてしまっても、**パソコンがウイルスにやられたわけでもプログラムが破損したわけでもありません！そこは安心してください！！**更新を押して、開いた先のページからプログラムをダウンロードしてしまわない限りは影響はありません。

■偽のシステム警告が表示された場合の対処方法

■ブラウザがフリーズしていない場合

「×」ボタンを押して、タブまたはブラウザを閉じてしまえば、それだけで終了です。とくにパソコンに悪さをするものは入り込んでいませんのでこれにて終了です。




■ブラウザがフリーズしている場合


「Ctrl + Shift + Esc」同時押しで「タスクマネージャー」を起動します。

タスクマネージャー

簡易画面



通常画面



■PC自体がフリーズした場合

PC自体がフリーズして上記のタスクマネージャーも開かないといった場合は、PCを強制的に電源OFFにします。フリーズしたコンピュータの適切な電源の落とし方は、電源ボタンを「5秒以上」長押しすることです。

■念のためにブラウザキャッシュの削除をしておきます。

ブラウザの閲覧履歴に詐欺警告の URL も記録されてしまっているの、念のために閲覧履歴や画像のキャッシュを削除しておきましょう。

インターネットオプション→インターネットオプション画面が表示されたら閲覧の履歴の削除をクリックします。

閲覧の履歴の削除画面が表示されたら

☑インターネット一時ファイルおよびWebサイトのファイル

☑クッキーとWebサイトデータ

☑履歴にチェックをいれて削除を押下します。

以上で削除は完了です。

